## CMOSAM-75 フリルミニバッグ

出来上がりサイズ 約H20×W25 D10 (フリル・持ち手含まず)

単位:指定以外 c m

## 【材料】


表布:約3コ90×タテ27

裏布:約82×39



●製図●


※縮小図※縫い代1cm含む



表布 持ち手 🔺 35×7 2枚 🔻

## ◆作り方◆

- 1. 左図を参考に布を裁断する。
- 2. 持ち手を 2 本作る。
- 《1》持ち手の上下を1cm裏側に折り、更に半分に折る。




《2》両端をステッチする。

持ち手(表) \_\_\_\_\_0.2

※以降、ステッチ線の 図は省略

3. 持ち手を表布の表面に仮止めする。



※2個作る


- 4. フリル布を作る。
- 《1》両端を端処理する。

フリル布 (裏)


《2》中表に半分に折って縫い、縫い代を割る。

フリル布 (表)、フリル布 (裏) 1 (裏)


《3》上下を1cmで三つ折りにし、0.8cmをステッチする。




《4》上下から 3.5 cmを縫粗く縫い、上の縫い糸を 2本同時に引っ張ってギャザーをよせる。 (50 cmに縮める)



5. 表布・裏布それぞれの本体を中表に重ねて縫い、縫い代を割る。




6. マチを縫い、縫い代を底側に倒す。




※表布・裏布 各2箇所


7. 裏布を表に返して表布の中に入れ、入口を縫う。 (返し口をあけておく)



8. 表に返して表布の中に裏布を入れ、 上端をステッチする。(一緒に返し口を縫い閉じる)



9. 上端にフリル布を重ねて縫い付けてギャザーをよせた糸を抜いて完成。





フリル布 裏布 82×12 1枚